


Materiales necesarios:

- PC
- Cable USB a USB C
- Controlador HI 510
- Firmware: HI510_0320 v1.10 2022.07.01_enc.sb or HI510_0540 v1.10 2022.07.01_enc.sb - and Language files (8 languages) XX_21.lng ([Se puede descargar de la página](#)).


Nota: Después de la actualización, el controlador vuelve a la configuración de fábrica. Es importante realizar una copia de seguridad de los datos registrados.

Pasos:

| 1. Ubica la carpeta WinRAR y dale clic en "extraer aquí":




| 2. Conecte el controlador con el cable USB a USB-C:



| 3.

Presiona las teclas (Izquierda) + (Derecha) por un tiempo de 5 segundos y después oprima .

| 4. En el menú que se despliega selecciona "Flash Format":



Selecciona "Update Firmware" y presiona seleccionar.


| 5. Conecte el cable USB-C al computador:



| 7.

Presiona las teclas (Izquierda) + (Derecha) por un tiempo de 5 segundos y después oprima .

| 8. Selecciona USB → Controller Transfer




| 9.

Presiona confirmar y espera que transfiera los datos.

| 10.

Presiona confirmar y espera que transfiera los datos.



Comunícate con nosotros para mayor información

Bogotá:
Tel: (601) 518 9995

Barranquilla:
Tel: (605) 320 1325

Bucaramanga:
Tel: (607) 645 2720

Cali:
Tel: (602) 393 0378

Medellín:
Tel: (604) 322 2059

Neiva:
Tel: (608) 866 7310

Pereira:
Tel: (606) 341 3652

www.hannacolombia.com | Síguenos como: **Hannacolombia**

